

## INSTALAÇÃO

- Clique 2 vezes no arquivo de instalação;
- Clique em **Next** ou tecle **Enter**, durante a instalação;
- Quando o sistema perguntar se você deseja ver o arquivo leia-me (View the readme file), escolha **Sim** ou **Não**;
- Copie o arquivo **wnspi32.dll** para dentro da pasta "C:\Arquivos de programas\CDex\_140b8".

## CONFIGURAÇÃO

- Na área de trabalho, clique 2 vezes no ícone "CDex";
- Clique no botão "SETUP" (último botão na coluna à direita);
- Clique na segunda opção: **FileNames**
- No campo **File Name Format**, digite: **%1 - %2\%1 - %4**
- Clique na terceira opção: **CD ROM**
- No campo **CD Speed**, digite a velocidade de leitura do CD-ROM.  
Por exemplo: 32, 42 ou 48. O número máximo que se pode colocar é **48**.

O programa já vem configurado na qualidade padrão do MP3, que é de **128 kbps**. Mas você pode alterá-la, a qualquer momento, na opção: **Encoder... Bitrate Min**.

- Feche o programa e abra-o novamente;

## UTILIZAÇÃO

- Coloque o CD que deseja copiar na unidade de CD-ROM;
- No campo **Artist**, digite o *Nome do Artista* (se o CD for de um único artista) ou digite *Vários* (se o CD for de vários artistas).
- No campo **Title**, digite o *Título do CD*. Por exemplo: *Greatest Hits*.  
Não é necessário escolher o Gênero Musical (**Genre**), nem digitar o Ano (**Year**) do CD.  
Apenas se você desejar.
- Clique nas faixas (**AudioTracks**) que deseja copiar e renomeie as mesmas.

No caso de um CD de vários artistas, você deverá alterar o campo **File Name Format**, na parte de configuração, para: **%1 - %2\%4** e digitar o nome do Artista junto com o nome da faixa, separados por hífen. Por exemplo: **Kenny G - Songbird**

- Depois de renomear as faixas, clique no menu **CDDB** e selecione:  
**Save To CDPlayer.ini** ou **Save to Local CDDB**  
Assim, quando você inserir o mesmo CD na unidade, o sistema reconhecerá o CD e os nomes das faixas aparecerão novamente.
- Para copiar **todas as faixas**: Clique em uma delas e aperte **CTRL + A**  
Para copiar **somente as favoritas**: Mantenha a tecla **CTRL** pressionada, enquanto clica nas faixas escolhidas.
- AGORA, BASTA CLICAR NO SEGUNDO BOTÃO NA COLUNA À DIREITA: **MP3**  
Os arquivos ficarão na pasta **Meus documentos\Mp3** ou na pasta que você configurar.

**NOTA:** Se, ao final da extração, aparecer um **X** na coluna **Status**, significa que a faixa está defeituosa e talvez seja necessário fazer uma limpeza no CD e tentar novamente. Se, mesmo assim, não conseguir o **OK** na coluna **Status**, tente conseguir o mesmo CD com outra pessoa, para que sua cópia fique perfeita.